

## Programa de Abono

Todas las medidas son mL por 10L

ORDEN DE MEZCLA	CLONES		VEGETATIVO				FLORACIÓN									
	REM OJO	ABONO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	PURGA	
1 <sup>st</sup>	Balance	Usar si pH sube	Usar si pH sube (Recomendado para mezclas de tanque de solución y Dosatron. No usar con NetaFlex)													
2 <sup>nd</sup>	Cleanse	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	26	
3 <sup>rd</sup>	CaMg			5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8			
CUALQUIER ORDEN ↓	Grow A			21	21	21	21									
	Grow B			21	21	21	21									
	Bloom A	13	26					29	29	32	32	26	24	10	8	
	Bloom B	13	26					29	29	32	32	26	24	10	8	
	PK								10	16	24	26	32	26		
OBJETIVOS	EC	1.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1	2.5	2.6	2.4	2.3	1.5	1.0	<0.1
	PPM 500	500	1000	800	800	800	800	1050	1050	1250	1300	1200	1150	750	500	<50
	PPM 700	700	1400	1120	1120	1120	1120	1470	1470	1750	1820	1680	1610	1050	700	<70
	pH	5.6		5.5-5.8 (Fibra de coco / Rockwool) 5.9-6.2 (Sustratos de turba)				5.8-6.2 (Fibra de coco / Rockwool) 6.0-6.4 (Sustratos de turba)				5.8-6.2 (Fibra de coco / Rockwool) 6.0-6.4 (Sustratos de turba)				6.0-6.4 (Todos)

## Programa de Aspersión

Todas las medidas son mL por 10L

	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	VEGETATIVO				FLORACIÓN		
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
IPM	Preventivo	2x semana	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238
	Presión	3x semana	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317
Stack		2x semana	18	18	18	18	18	18
Mezclar con IMP								

### CLEANSE

#### Mantenimiento de Sistema de Riego

#### Purga de Sistema/Sustrato

Mezclar 10 mL por 10 Litros de agua durante la purga final para reducir la carga mineral en el sustrato y las plantas.

#### Esquejes/Clones

Mezclar 10 mL de Cleanse por 10 Litros de agua. Sumergir los esquejes totalmente para mejorar la salud celular y aumentar la inmunidad.

#### Aplicación Foliar

Mezclar 375 mL de Cleanse por 1 Litro de agua rociar uniformemente. Probar en una pequeña área primero para asegurar que no hay daños.

#### Tratamiento Superficial/ Limpieza

Mezclar 375 mL de Cleanse por 1 Litro de agua y rociar todas las superficies, herramientas, suelos y paredes para mantener un entorno limpio y sin sustancias químicas tóxicas y peligrosas.

### STACK

**Tiempos de Aplicación:** Aplicar Stack desde el clone hasta la semana 3 de la floración, o cuando las plantas paren de crecer verticalmente.

**Aplicación Foliar:** Mezclar 20ml por 10 Litros de agua rociar uniformemente dos veces/semana. Rociar con las luces apagadas y deje secar antes de encenderlas. No rociar después de la semana 3 de floración.

**Tratamiento de Semillas:** Mezclar 10 mL por 10 Litros de agua y sumergir la semilla durante 1-2 minutos antes de plantar. Stack aumenta la tasa de germinación y el vigor de las plantas.

### IPM

#### Antes de aplicar:

- Agitar bien antes de mezclar
- Apagar ventiladores para asegurar una cobertura uniforme
- Apagar luces para reducir el riesgo de daños
- Saturar el sustrato con agua

#### Durante la aplicación:

- Ponerse equipo de protección individual (EPI)
- Empapar toda la planta desde el tallo hasta las hojas